


## ① スターターキット



## スターターキットの中身



発送されるモデム・付属品につきましては、お住まいの物件の共有部機器により機種が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。


## ② かんたんご利用ガイド

本書です。  
インターネット接続方法や基本的な利用方法、サポートの窓口などが記載されています。




## ① パソコン等のLANケーブルでインターネットに接続できる機器


## デスクトップ型パソコン



## ノート型パソコン




## ② LANケーブル



## ! LANケーブルと電話ケーブルの形のの違いに注意!

LANケーブルと電話ケーブルの形状はよく似ていますが、サイズやピン数が異なります。誤って差し込むと壊れる可能性がありますのでご注意ください。

## LANケーブルとLANポート



メーカーや機種により異なりますが、LANポートには、これらに類似するマークがついています。

## 電話ケーブルと電話ポート



メーカーや機種により異なりますが、電話ポートには、これらに類似するマークがついています。

## CHAPTER-1 開通時に届くもの

## CHAPTER-2 お客様にご用意いただく機器類

## CHAPTER-3 配線してみよう!


## CHAPTER-4 インターネットにつながらないときは?

本書は大切に保管してください!



2017.11

## CHAPTER-3 配線してみよう! 配線の際は、パソコンの電源をOFFにしてください。

## ■ ルーターがない場合



## ■ ルーターがある場合




## モデムと各機器の接続

パソコンの電源をOFFにして、下図の①～⑤の手順に沿って機器の接続をしてください。  
モデムの機種により形状が異なる場合があります。その場合には同じ名称の差し込み口に接続してください。  
ご希望の部屋の電話線差し込み口でご利用にならない場合があります。「電話線専用差し込み口」とモデムをつないだら必ずモデム前面の「LINE」ランプの点灯を確認してください。

通常であれば、配線するだけでインターネットに接続ができます。接続できない場合は、「CHAPTER-4 インターネットにつながらないときは?」の手順をお試しください。

## ! 無線LANのご利用について




無線LANのご利用には、別途無線LAN対応ルーターが必要です。無線LAN対応ルーターにつきましては、お客様にてご用意ください。

Windows 10 をご利用の場合

①[スタート]メニューをクリックし、Windowsメニュー画面から[設定]をクリックします。

②[設定]画面が開いたら、左メニュー[ネットワークとインターネット]をクリックします。


③[ネットワークとインターネット]画面が開いたら[イーサネット]→[アダプターの設定変更]をクリックし、画面を表示します。  
表示された画面で、「関連設定」の[アダプターのオプションを変更する]をクリックします。




④[ネットワーク接続]画面が表示されます。[ネットワーク接続]画面にある[ローカルエリア接続]\*のアイコンを右クリックします。(⑤の図)

※「ローカルエリア接続」のアイコンは、お客様のご利用により別の名称に変更になっている場合があります。その場合は、パソコンが2つ重なっているアイコンを右クリックしてください。


⑤メニューが表示されたら、一番下にある[プロパティ(R)]をクリックします。



⑥[ローカル エリアのプロパティ]画面が表示されたら、[インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。



⑦2か所の枠[自動的に取得する]にチェックが入っていることを確認して[OK]ボタンをクリックし、関連画面を閉じます。



それでもつながらない場合

パソコンの設定を行なってもインターネットにつながらない場合は、一度パソコンおよび周辺機器の再起動をお試しください。

Windows 8 / 8.1 をご利用の場合


①ホーム画面でマウスを右下隅に合わせるとメニューが表示されます。メニューから[設定]をクリックし[コントロールパネル]を開きます。

※メニューが開かない場合は[Windowsキー]と[Xキー]を同時に押ししていただき、開いたメニューから[コントロールパネル]をクリックします。

②コントロールパネルが開いたら[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。

③ネットワークと共有センターが開いたら[アダプターの設定の変更]をクリックします。

④[ローカルエリア接続]のアイコンを右クリックしていただき[プロパティ]をクリックします。



⑤[IPアドレスを自動的に取得する(O)]および[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)]にチェックが入っていることを確認して、[OK]ボタンをクリックし、関連画面を閉じます。




Windows 7 / Vista をご利用の場合

①[スタート]メニューをクリックし、Windowsメニュー画面から[コントロールパネル]をクリックします。


②[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]をクリックし、左部メニューから[アダプターの設定の変更]を選択します。  
※Vistaでは[ネットワーク接続の管理]という名称になります。

③[ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、出てきたメニューの中から[プロパティ]ボタンをクリックします。

④[ローカル エリア接続のプロパティ]画面が表示されたら、[インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。



⑤[IPアドレスを自動的に取得する(O)]および[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)]にチェックが入っていることを確認して、[OK]ボタンをクリックし、関連画面を閉じます。



Mac OS X v10.6 ~ v10.9 をご利用の場合

①[appleメニュー]または[Dock]から[システム環境設定]を開きます。

②[システム環境設定]画面が表示されたら、[ネットワーク]をクリックします。

③[ネットワーク]画面が表示されたら、接続方式は[Ethernet]、[IPv4の構成]は[DHCPサーバを使用]を選択し、[適用]ボタンが濃く変わった場合は[適用]ボタンをクリックします。



④関連する画面が表示されておりますので、すべて閉じます。